

癌化学療法輸液約束処方 胃13

癌種 胃癌 入院用(短期)切除不能胃癌・進行再発胃癌・術前化学療法

レジメン名 胃13 S-1+CDDP 高用量

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ティーエスワン	テガフルギメラシルオテラシルキ	S-1	80mg/m ²	po	3週(DAY1-21)	2週	5週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	div	DAY8	4週	5週

※実施決定後より内服開始

div 化学療法前日

<メイン>

14:00-18:00 ①ソルデム3A 500ml / 240

18:00-22:00 ②ソルデム3A 500ml / 240

22:00-翌日2:00 ③ソルデム3A 500ml / 240

翌日2:00-翌日7:00 ④ソルデム3A 500ml / 300

div 化学療法当日

<メイン>

7:00-8:20 ①5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 80min

8:20-9:40 ②5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 80min

9:40-11:00 ③5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 80min

11:00-13:00 ④NS 250ml + シスプラチン mg / 120min

13:00-14:00 ⑤5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 60min

14:00-15:00 ⑥5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 60min

15:00-16:00 ⑦5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 60min

16:00-17:00 ⑧5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 60min

17:00-22:00 ⑨ソルデム3A 500ml / 300min

22:00-翌日3:00 ⑩ソルデム3A 500ml / 300min

翌日3:00-翌日7:00 ⑪ソルデム3A 500ml / 240min

<側管>

9:30-10:30 1)NS 100ml + デキサート1.5V / 60min

10:30-11:00 2)NS 50ml + アロキシ1V + アロカリス1V / 30min

12:00 3)NS 50ml + フロセミド 1A / 5min

div 化学療法翌日

<メイン>

7:00-11:00 ①ソルデム3A 500ml / 240min

<側管>

7:00-7:30 1)NS 50ml + デキサート1V / 30min

7:30-8:00 2)NS 50ml + メトクロプラミド1A / 30min

注意事項

- 24hr Gcrは手術後退院前(化療前)に施行することが望ましい
- 血算、血像、生化学は化療前日(入院時)、
緊急採血でチェックする
- 心疾患の既往のある場合は、施行前USでの
EFのチェックが望ましい
- 腎機能障害のある場合は、他のレジメンへの変更が望ましい
- 化学療法当日、尿量に応じて利尿剤を追加する
- 翌日退院を想定しているが、患者の状態によっては
輸液の追加、退院の延期も可

R8.6.22 改訂

R4.12.2改訂